

Datenblatt

Im Folgenden werden die Voraussetzungen für die erfolgreiche Installation und Nutzung von xAlerator beschrieben.

Hardware Mindestvoraussetzungen

Prozessor	Intel Pentium III oder kompatibler Prozessor
Taktung	700 MHz
Arbeitsspeicher	512 MByte (empfohlen: 1 GByte)
Festplattenspeicher	90 MByte für xAlerator Installation Für die Installation benötigter Komponenten kann zusätzlich weiterer freier Speicherplatz erforderlich sein: - ca. 80 MByte für Java JRE 1.5 - ca. 161 MByte für Microsoft .Net 2.0 (bei Excel 2003) - ca. 250 MByte für Microsoft .Net 3.5 (bei Excel 2007)
Internetverbindung	Für die einmalige Aktivierung und den Erhalt von Updates ist eine Internetverbindung notwendig.

Software Voraussetzungen

Betriebssysteme:	Microsoft Windows 2000 Professional mit Servicepack SP4 und mind. Windows Installer 3.0 oder höher (bei Excel 2003) Microsoft Windows XP Servicepack Servicepack SP2 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 7
Microsoft Excel:	Microsoft Office 2003 Professional Excel 2003 Microsoft Excel 2003 (Standalone Edition) Microsoft Office 2003 Standard (hat Einschränkungen im XML-Mapping und dadurch können der XA_XMLIMPORT und XA_XMLEXPORT nicht genutzt werden) Microsoft Excel 2007

Hinweis:

Für Verbindungen zu Datenbanken wird MSQuery benötigt. MSQuery wird bei der Standardinstallation von Microsoft Office 2003 nicht mit installiert. Nur durch eine vollständige oder benutzerdefinierte Installation ist MSQuery vorhanden.

Sollte MSQuery nicht auf dem Rechner installiert sein, besteht die Möglichkeit der Nachinstallation. Dazu sind aber die Installationsdateien von Microsoft Office bzw. Microsoft Excel notwendig.

Allgemeine Hinweise zur Installation

Zur Installation von xAlerator sind Administrator-Rechte notwendig.

Für den Anschluss von Datenbanken sind Treiber nötig. Diese werden nicht mitgeliefert.
Entsprechende ODBC- und JDBC-Treiber können von den Datenbank-Herstellern bezogen werden.